

Die einfachste Möglichkeit verbunden mit dem besten Tragekomfort der Schutzkleidung besteht in einer Kombination aus der Schutzstufe C2 der neuen Norm ISO 27065 kombiniert mit einer Ärmelschürze der Schutzstufe C3. Diese kann nach dem Ansetzen der Spritzbrühe schnell ausgezogen werden. Dadurch wird auch eine Kontamination der Schlepperkabine verhindert. Beim Ansetzen sollten Universal-Schutzhandschuhe Pflanzenschutz, eine Schutzbrille oder ein Gesichtsschild getragen werden. Auch ein Atemschutz durch eine partikelfiltrierende Halbmaske beim Ansetzen ist anzuraten, auch wenn nur bei wenigen Präparaten diese Auflage/Anwendungsbestimmung vorgeschrieben ist. Festes Schuhwerk und eine Kopfbedeckung sollten ebenfalls eine Selbstverständlichkeit sein.

Schlepperkabinen der Kategorie 2 (mit Klimaanlage und Zuluft Filterung) können neuerdings, und auf zunächst vier Jahre begrenzt, die PSA in Bezug auf den Schutz von Augen und Haut ersetzen. Bei Neuanschaffungen empfehlen wir daher Kabinen der Kategorie 3 und 4 zu bevorzugen.

Nachfolgearbeiten

Arbeiten in behandelten Beständen sollten erst einen Tag nach der Applikation durchgeführt werden. Hierbei sind Arbeitskleidung (Langarmhemd, lange Hose) mit der Spezifikation 250g Stoffgewicht je m² und >65% Polyesteranteil, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen. Einen besseren Tragekomfort bieten allerdings Kleidungen nach der neuen Norm ISO 27065. Wird hier die Schutzstufe C2 gewählt, sind auch die Auflagen bei älteren Zulassungen, die einen Schutzanzug fordern, erfüllt. Bei Handschuhen kann in vielen Fällen ein an Handflächen und Fingern beschichteter (Nitril) Textilhandschuh gewählt werden. Nur bei älteren Zulassungen ist der Universal-Schutzhandschuh Pflanzenschutz notwendig (siehe nachfolgend).

Definitionen spezifischer Schutzkleidung:

	Normen möglicher Schutzkleidung		
Art der Arbeiten	Schutzanzüge PSM alte Norm, DIN 32781	Chemikalienschutzanzüge EN 14605	Schutzanzüge PSM nach neuer Norm EN ISO 27065
Ansetzen der Spritzbrühen (Kontakt mit dem konzentrierten Präparat)	möglich	Typ 3 oder Typ 4 plus Ärmelschürze	Schutzstufe C3 oder Schutzstufe C2 plus Ärmelschürze
Ausbringen der fertigen Spritzbrühe (Kontakt mit dem verdünnten Präparat)	möglich	Typ 4	Schutzstufe C2